



INSTRUCTIVO PARA TOMA DE MUESTRAS DE SUELO

MORA

El análisis de suelo es una herramienta importante para optimizar la producción de los cultivos. Para que los datos analíticos reportados por el laboratorio sean útiles, es imprescindible realizar un adecuado muestreo de suelos.

DIVIDIR LA FINCA EN LOTES UNIFORMES



Tomando en cuenta: la topografía de la zona, profundidad del suelo, textura y color del suelo, edad del cultivo, lotes fertilizados y sin fertilizar, etc. Si el terreno es muy uniforme, un lote puede representar hasta un área de 2 ha.

CUÁNDO TOMAR LA MUESTRA

Las muestras deben ser tomadas 2 a 4 semanas antes de la siembra o de la aplicación de fertilizantes, tiempo necesario para determinar la cantidad de producto a utilizar o los correctivos que debemos realizar.




HERRAMIENTAS PARA EL MUESTREO



Barreno o tubo abierto por un lado o una Pala
Balde
Fundas plásticas

CÓMO Y DÓNDE TOMAR LA MUESTRA

Recorra el lote y muestree en zig-zag en 10 a 15 puntos. En cada planta a muestrear retire los primeros 5 cm de la superficie del suelo para eliminar restos de fertilizantes químicos, material vegetal, etc. La muestra se debe tomar en la zona radicular a una distancia de 30 a 60 centímetros. del tallo.




CON BARRENO

El barreno debe entrar en posición vertical a una profundidad de 30 cm y colocar la muestra en un balde.

CON PALA

Se debe hacer un hueco de 30 cm de profundidad en forma de "V" del ancho de la pala y tomar una taja de 1,5 cm de suelo (descartando los filos).



MANEJO DE LA MUESTRA

Después de muestrear las 10 a 15 plantas por lote, mezclar bien las sub-muestras en el balde. En una bolsa plástica colocar aproximadamente 2 libras de muestra que va a ser enviada al laboratorio para el análisis químico.



ENVÍO DE LA MUESTRA

Identifique la muestra llenando el "Formato Solicitud de Análisis" con los datos requeridos:



- Información para Facturación
- Nombre de la finca y propietario
- Teléfono y correo electrónico de contacto
- Cultivo
- Lote (número o nombre)
- Análisis requerido



INSTRUCTIVO PARA TOMA DE MUESTRAS DE FOLIAR

MORA

El análisis foliar nos permite conocer el desarrollo nutricional de la planta, identificando alguna deficiencia y/o exceso de los nutrientes esenciales de la planta y poder corregirlo en el momento preciso.

DIVIDIR LA FINCA EN LOTES UNIFORMES



Tomando en cuenta: Tipo y edad del cultivo, lotes con aplicaciones foliares y sin aplicaciones foliares.

Si dentro del lote existen zonas de menor crecimiento, menor producción, con quemaduras o coloraciones anormales en las hojas, etc. delimite la zona en que aparecen estas anomalías y tome por separado muestras de la zona buena del lote y de la zona con problemas identificándolas correctamente.

CUÁNDO TOMAR LA MUESTRA

Si se ha dado un tratamiento fitosanitario, dejar pasar, al menos 8 días antes de tomar las muestras para analizar.

CÓMO Y DÓNDE TOMAR LA MUESTRA

Recorra el lote y muestree en zig-zag en 20 a 30 plantas.

No se debe tomar muestras sobre plantas situadas cerca de caminos, bordes, etc.

Se debe tomar hojas maduras de crecimiento nuevo, de 20 a 30 diferentes plantas.



MANEJO DE LA MUESTRA

Las hojas recolectadas se colocan en una bolsa de papel o en una bolsa plástica perforada (para evitar la descomposición de la muestra).

El tiempo máximo para realizar el envío al laboratorio es de dos días a partir de la toma de la muestra, para evitar que se inicien procesos de pudrición.

Si se requiere de más tiempo, mantener la muestra en refrigeración hasta su envío. Evitar la exposición al sol y a altas temperaturas.

ENVÍO DE LA MUESTRA

Identifique la muestra llenando el "Formato Solicitud de Análisis" con los datos requeridos:



- Información para Facturación
- Nombre de la finca y propietario
- Teléfono y correo electrónico de contacto
- Cultivo
- Lote (número o nombre)
- Análisis requerido